



HEPCLUDEX®

Bulevirtid 2mg


Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung



TUR

Enjeksiyon Kılavuzu

AT-HPX-0080; 09/2023



Gilead Sciences GesmbH
Wagramer Straße 19
1220 Wien



GILEAD

Creating Possible

Adım Adım Enjeksiyon Kılavuzu

Bu enjeksiyon kılavuzu, HEPCLUDEX® kullanması gereken hastalar için düşünülmüştür. Kullanım talimatları yerine geçmez. İlacı günlük olarak güvenli bir şekilde enjekte edebilmenizi sağlamayı amaçlamaktadır. Lütfen her zaman ilave olarak kullanım talimatlarını/prospektüsü dikkatli bir şekilde okuyun.


Bu ilaç ile evde tedaviye başlamadan önce, doktorunuz veya ilgili sağlık personeli size HEPCLUDEX®'i nasıl hazırlayacağınızı ve enjekte edeceğinizi gösterecektir. Bu kılavuzda ilacı kendi kendinize nasıl enjekte edeceğinizi gösterilir. Bir şeyi anlamadığınızda, sorularınız olduğunda veya daha fazla bilgi veya yardıma ihtiyaç duyduğunuzda lütfen doktorunuza veya ilgili sağlık çalışanına başvurun. HEPCLUDEX®'i düzgün bir şekilde hazırlamak ve enjekte etmek için acele etmeyin.

Enjeksiyon Noktaları



Enjeksiyon noktalarında oluşabilecek reaksiyonları azaltmak için HEPCLUDEX® enjeksiyonunu gerçekleştireceğiniz noktaları düzenli olarak değiştirebilirsiniz.

HEPCLUDEX® şu bölgelerde **enjekte edilmemelidir**: Diz, kask bölgesi, alt ve iç kalça bölgesi, doğrudan bir damarın üstü, göbek deliğinin çevresindeki bölge, skar dokusu, morarmış bir alan, bir karaciğer lekesi, bir ameliyat izi, dövme veya yanmış deri veya halihazırda bir enjeksiyon noktası reaksiyonunun gerçekleştiği her yer.

Karnı




Uyluk



1A

Saklama Koşulları


HEPCLUDEX® flakonlar, HEPCLUDEX®'i ışıktan korumak için orijinal ambalajında bir soğutucu (2°C ila 8°C) içerisinde saklanmalıdır.



1B

Dozajların hazırlanması


Aşağıdaki talimatlar tek bir dozun çözülmesi için geçerlidir.



1C

Ellerin yıkanması

Ellerinizi sabun ve sıcak suyla düzgünce yıkayın ve temiz bir el bezini kurulaştırın.




1D

Flakonun üst kısmının temizlenmesi

Flakonun üst kısmını temiz bir alkollü bez ile silin ve havayla kurumasını sağlayın.

Ellerinizi temizlediğinizde ilaç, aksesuar malzemeleri ve enjeksiyon noktasının çevresindeki bölge hariç hiçbir **yere dokunmayın**.

Lastik tapanın üst kısmına temizledikten sonra dokunmanız durumunda bunu yeniden temiz bir alkollü bez ile temizleyin.




2A

Steril suyun çekilmesi

Şırıngayı elinize alın. Daha uzun olan iğneyi takın.

Önemli! Hafifçe aşağı doğru basıp saat yönünde çevirerek koruyucu kapak ile donatılmış iğnenin sabit olduğundan emin olun.

Plastik koruyucu kapağı çıkarın ve enjeksiyon için steril suyu açın.




2B

Steril suyun toza enjekte edilmesi

Tozu gevşetmek için HEPCLUDEX® flakonuna hafifçe dokununuz.

Steril su içeren şırınganın iğnesini eğimli bir şekilde HEPCLUDEX® flakonuna sokunuz.

Steril suyu, flakonun duvarında HEPCLUDEX® tozuna damlayacak şekilde yavaşça enjekte edin.



2C

HEPCLUDEX®'in dikkatlice karıştırılması

Tozun çözülmesini harekete geçirmek için 10 saniye boyunca HEPCLUDEX® flakonuna dikkatlice dokununuz. İçeriğin iyice karıştığından emin olmak için daha sonra HEPCLUDEX® flakonunu ellerinizin arasında yavaşça yuvarlayın. Flakonun duvarında HEPCLUDEX® tozunun yapışmadığından emin olun.

Önemli! HEPCLUDEX® flakonunu çalkalamayın. Çalkaladığınızda ilaç köpük oluşturur ve ilacın çözülmesi önemli ölçüde daha uzun sürer.




2D

HEPCLUDEX®'in kontrol edilmesi

Toz çözülmeye başladığında kenara bırakabilirsiniz; tamamen çözülecektir.

Flakona hafifçe dokunduktan sonra çözülme 3 dakika kadar sürebilir.



2E

HEPCLUDEX® enjeksiyon için hazır

Tamamen karıştırdıktan sonra HEPCLUDEX® çözeltisi berrak olmalıdır.

Önemli! Tamamen çözülmüş HEPCLUDEX® berrak olmalıdır ve üzerinde köpük olmamalıdır. HEPCLUDEX® çözeltisi köpüklü veya hafif sarı görünürse, toz tamamen çözülene kadar biraz daha bekleyin.

Kabarcıklar görürseniz, kabarcıklar ortadan kaybolana kadar flakona dikkatlice vurun.

Toz (tamamen) çözüldükten sonra HEPCLUDEX® çözeltisindeki parçacıkları görürseniz söz konusu flakonun kullanmayın. Doktorunuz veya ilacı aldığınız eczacınız ile iletişime geçin.


Sulandırılmış bulevirtid hemen kullanılmalıdır.


2F

Flakonun temizlenmesi

HEPCLUDEX® flakonun üst kısmını yeni bir alkolü ped kullanarak tekrar temizleyin.

Havayla kurumasını bekleyin.






3A

İğnenin flakona sokulması

Şırıngayı elinize alın.

İğneyi sıvı HEPCLUDEX®'i içeren flakona sokun.




3B

HEPCLUDEX®'in çekilmesi

Flakonu dikkatlice ters çevirin. Şırıngaya hava kabarcıklarının girmesini engellemek için iğnenin ucunun daima HEPCLUDEX® çözeltisinin altında olduğundan emin olun.

Şırıngaya 1,0 ml HEPCLUDEX® çekmek için şırınga pistonunu hafifçe geriye çekin.




3C

Hazırlığın sonlandırılması

Şırıngaya dikkatli bir şekilde dokunun veya vurun ve fazla havayı ve kabarcıkları gidermek için pistonu aşağı doğru bastırın veya geriye çekin.

Son olarak şırıngada 1,0 ml HEPCLUDEX® kaldığından emin olmak için şırınga pistonunu gerekli durumda 1,0 ml işaretinin gerisine kadar çekmelisiniz. Şırıngayı iğne ile birlikte dikkatlice flakondan çekin.




3D

İğnenin değiştirilmesi ve eski iğnenin imha edilmesi

Uzun iğneyi şırıngadan çıkarın ve birlikte verilen iğne konteynerine kimsenin yaralanmayacağı şekilde düzgünce atın.

Önemli! Plastik koruyucu kapağı yeniden takmayın.




3E

Enjeksiyon için iğnenin takılması

Daha kısa olan iğneyi şırıngaya takın.

Önemli! Hafifçe aşağı doğru basıp saat yönünde çevirerek koruyucu kapak ile donatılmış iğnenin sabit olduğundan emin olun.

Plastik koruyucu kapağı çıkarın.



3F

Enjeksiyon noktasının seçilmesi

Son enjeksiyonda kullandığınızdan farklı bir enjeksiyon noktası seçin. Enjeksiyon noktasını temiz bir alkollü bez ile temizleyin. Ortadan başlayarak basınç uygulayın ve içten dış doğru dairesel hareketlerle temizleyin.


Önemli! Enjeksiyon noktasının hava ile kurumasını sağlayın.



3G

Enjeksiyon noktasının hazırlanması

Enjeksiyon noktasının çevresindeki deriyi tutarak bir kıvrım oluşacak şekilde sıkıştırın ve bu konumda tutun.



3H

HEPCLUDEX®'in enjekte edilmesi

İğneyi cilde 45 derecelik bir açıyla deriye batırın. İğne neredeyse tam olarak batırılmalıdır.

HEPCLUDEX®'i enjekte etmek için şırınga pistonunu tamamen aşağı itin. İğneyi deriden çekin.

İğneyi şırıngadan çıkarın ve iğne ile şırıngayı birlikte verilen iğne konteynerine kimsenin yaralanmayacağı şekilde düzgünce atın (bakınız 3D).